

Android 4.X

メール設定手順




①ホーム画面、またはアプリ一覧から『メール』アイコンをクリック。

②初めてメールアドレスを設定する場合、下記の画面が表示されます。
下記の画面が表示されたら③へ進んでください。



②-1すでに他のメールアドレスを登録している場合『受信トレイ』の画面で『⋮』ボタン選択し、『設定』を選択します。




②-2『アカウント追加』を選択します。


③アカウント設定の画面で以下の通り入力後、『次へ』を選択。

メールアドレス:メールアドレス

パスワード:メールアドレス用のパスワード



④『POP3』を選択。



⑤以下の通り入力します。

ユーザー名: お使いのメールアカウント
パスワード: メールアドレスのパスワード(パラメータシートに記載)
POP3サーバー: pop.ma.catvy.ne.jp
ポート: 110
セキュリティの種類: なし
サーバーからメールを削除: 削除しない



入力後『次へ』を選択。

⑥『受信サーバーの設定を確認中…』と表示されますので
しばらくお待ちください



⑦SMTPサーバー: smtp.ma.catvy.ne.jp
ポート: 587
セキュリティの種類: なし
ログインが必要: チェックを入れる
ユーザー名: お使いのメールアカウント
パスワード: メールアドレスのパスワード(パラメータシートに記載)




入力後『次へ』を選択。

⑧『送信サーバーの設定を確認中…』と表示されますので
しばらくお待ちください



⑨各項目はご利用状況に合わせて選択してください。


受信トレイを確認する頻度：必要に応じて確認します。
いつもこのアカウントでメールを送信：必要に応じて設定します。
メールの着信を知らせる：必要に応じて設定します。
このアカウントからメールを同期する：必要に応じて設定します。



入力後『次へ』を選択。

⑩『次へ』を選択。

このアカウントに名前を付ける(省略可): 任意でアカウント名を入力します 例) ma.catvy.ne.jp
あなたの名前(送信メールに表示されます): 名前をローマ字で入力します 例) Yamagata Tarou



⑪受信トレイが開きます。



以上で完了です。